


## LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GE DIGITAL - MÁQUINAS VIRTUAIS ONLINE

Neste cenário, as máquinas virtuais com softwares GE a serem licenciados estão conectadas à internet. Licenças são adicionadas ao servidor local de licenças da intranet conectando-se ao servidor de licenças da GE via internet. A partir daí os softwares GE serão ativados através de conexão com servidor local de licenças via intranet.



### 1. Instalação dos Softwares de Licenciamento

**Passo 1:** Feche todos os softwares GE em execução na máquina virtual.

**Passo 2:** Remova hardware keys conectadas, se houver.

**Passo 3:** Faça o download do instalador da última versão do Common Licensing a partir de nosso Sharepoint:  
[https://aquariussoftware.sharepoint.com/:u:/g/intra/EV7bZKzpGe9Hn73XQYtXd\\_8BeLVsQ7SUa3qRK7F5C5J2-g?e=9qZiQ5](https://aquariussoftware.sharepoint.com/:u:/g/intra/EV7bZKzpGe9Hn73XQYtXd_8BeLVsQ7SUa3qRK7F5C5J2-g?e=9qZiQ5)

**Passo 4:** Execute o instalador como administrador (clique com botão direito > Executar como administrador).

**Passo 5:** Selecione a opção “Install License Client” e siga as instruções apresentadas para realizar a instalação do software.


**Passo 6:** Selecione a opção “Install Local License Server” e siga as instruções apresentadas para realizar a instalação do software.

**Passo 7:** Selecione a opção “Install License Server Tools” e siga as instruções apresentadas para realizar a instalação do software.

### 2. Configuração do Local License Server

**Passo 8:** Inicie o Local License Server Administration Tool.


**Passo 9:** A partir da aba “Server Operations”, clique na opção “Edit Connection Settings”.



**Passo 10:** Digite o nome do servidor/endereço IP no campo “Server Name or IP Address” e o número da porta para o servidor de licenças local no campo “Server port number”. Altere os valores padrão somente se necessário.

**Passo 11:** Estabeleça um tempo limite de timeout de comunicação no campo “Communications timeout”, com valor entre 30 e 250 segundos. Altere os valores padrão somente se necessário.


**Passo 12:** Se alguma alteração foi feita, clique no botão “Save”.



### 3. Ativação das Licenças no Local License Server


**Passo 13:** Retorne à página principal clicando no botão “Back”, no canto inferior direito.

**Passo 14:** Clique no botão “Add Licenses”.



**Passo 15:** Digite ou copie e cole os códigos de ativação, encontrados no arquivo que foi enviado no CD ou no e-mail pela Aquarius Software e, após preencher todos os campos, clique no botão “Add Code”. Vários códigos podem ser inseridos de uma vez.

**Nota:** se o seu e-mail com os códigos de ativação indica que você tem mais de uma contagem de uso para o seu código de ativação, altere o valor do campo “Number of Licenses” para o número que você gostaria de atribuir a este servidor de licenças.




**Passo 16:** Após todos os códigos terem sido inseridos, clique no botão “Activate”.

#### 4. Ativação das Licenças no License Client

**Passo 17:** Inicie o License Client.

**Passo 18:** Selecione a opção [2. "Yes, for this computer from a local license server"](#).

**Passo 19:** Selecione as licenças que deseja ativar nesse computador e clique no botão "Activate".



**Passo 20:** Repita as etapas para cada computador com softwares GE a serem licenciados.

**Passo 21:** Execute o backup dos logs descrito no documento apropriado.