



LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GE


MÁQUINAS VIRTUAIS OFFLINE

Departamento Técnico



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste cenário, a máquina virtual com softwares GE a serem licenciados não está conectada à internet. Utilizando um pen drive ou servidor local, os arquivos são transferidos entre a máquina virtual offline e um computador conectado à internet que se comunica com o servidor de licenças da GE.



Antes de começar o procedimento, certifique-se que a licença a ser usada durante o processo foi retornada para o servidor de licenças da GE e não está em uso. Para saber como devolver as licenças para o servidor GE acesse o [site da Aquarius](#).

A. Instalação do Software de Licenciamento

I. No computador com acesso à internet que servirá como servidor de licenças:

1. Feche todos os softwares GE em execução nos computadores.
2. Remova hardware keys conectadas aos computadores.
3. Faça o download do instalador da última versão do Common Licensing a partir de nosso Sharepoint: [link para download](#)
4. Execute o instalador como administrador (clique com botão direito > Executar como administrador).
5. Selecione a opção **Install License Client**.
6. Siga as instruções apresentadas para realizar a instalação do software.
7. Copie o arquivo instalador baixado no item 3 para um pendrive.

II. Nos computadores sem acesso à internet que serão licenciados (clientes):


1. Copie o instalador do Common Licensing do pendrive para o computador.
2. Feche todos os softwares GE em execução nos computadores.
3. Execute o instalador como administrador (clique com botão direito > Executar como administrador).
4. Selecione a opção **Install License Client** e siga as instruções apresentadas para realizar a instalação do software.
5. Selecione a opção **“Install Local License Server”** e siga as instruções apresentadas para realizar a instalação do software.
6. Selecione a opção **“Install License Server Tools”** e siga as instruções apresentadas para realizar a instalação do software.



B. Geração do Arquivo de Solicitação de Ativação


I. Nos computadores sem acesso à internet que serão licenciados (clientes):

1. Inicie o License Server Administration Tool.
2. Na aba Licenses, clique no botão “Add Licenses”, no canto superior esquerdo.




ATENÇÃO: se esta ativação estiver sendo feita em uma máquina física offline, consulte o documento apropriado de licenciamento de [máquinas virtuais offline](#).

3. Em “**Save request file to:**” você poderá selecionar o diretório onde será salvo arquivo de solicitação, selecionando o botão com reticências. É necessário, posteriormente, salvá-lo em um dispositivo portátil para levar o arquivo à uma máquina com acesso à internet.
4. Digite ou copie e cole os códigos de ativação, encontrados no arquivo que foi enviado no CD ou no e-mail pela Aquarius Software e, após preencher todos os campos, clique no botão “**Add Code**”. Vários códigos podem ser inseridos de uma vez.



Nota: se o seu e-mail com os códigos de ativação indica que você tem mais de uma contagem de uso para o seu código de ativação, altere o valor do campo “Number of Licenses” para o número que você gostaria de atribuir a este servidor de licenças.

5. : Quando a digitação dos códigos de ativação (que serão listados na caixa “Activation Codes”) estiver finalizada e o diretório de salvamento estiver selecionado, clique no botão “**Generate File**”. O arquivo será gerado e salvo no diretório selecionado – no caso, um dispositivo removível.




6. Transfira o arquivo gerado para a máquina conectada à internet através de um pendrive.


C. Geração do Arquivo de Resposta

I. Nos computadores com acesso à internet:

1. Inicie o **License Client** ou o License Server e, caso tenha utilizado um pen drive ou outro hardware para armazenar o arquivo de resposta, insira-o no computador. Nas figuras de exemplo, será utilizado o License Client, mas o procedimento é o mesmo para o License Server
2. A partir da página inicial, clique em **“Complete Offline Process”** (ou no Server, **“Complete Offline Activation”**). Em seguida, clique na opção 2 **“Generate a response file from an online computer”**.



3. A partir da janela seguinte, selecione o diretório onde está o arquivo gerado na etapa anterior e o diretório onde será salvo o arquivo de resposta, e então, clique em **“Generate File”**.




4. Transfira o novo arquivo de resposta (.response) para o computador sem acesso à internet com o Local License Server.

D. Ativação das Licenças


I. Nos computadores sem acesso à internet que serão licenciados (clientes):

Caso já tenha o License Client instalado, certifique-se que a versão é a mais atual. Na dúvida, basta encaminha e-mail para: suporte@aquarius.com.br

1. No computador offline, clique na opção 3 **“Use the response file to update licenses on the original offline computer”**.




2. Selecione o arquivo de resposta do pen drive e clique em "Update Licenses".



O **License Server Administration Tool** lê o arquivo de resposta e cria a licença no servidor local de licenças. Os computadores offline da intranet com produtos GE agora podem ser licenciados através do servidor local de licenças, sem o uso de internet

II. Nos computadores sem acesso à internet que serão licenciados (clientes):

1. Inicie o License Client e selecione a opção 2 "Yes, for this computer from a local license server".



Nota: se não for possível conectar-se ao servidor de licenças local, verifique sua conexão local e se o arquivo "hosts" do Windows está configurado corretamente.

2. A janela seguinte lhe permitirá obter as licenças do servidor em que ela está conectada. Utilizando as caixas de seleção à esquerda da tabela, selecione as licenças que deseja licenciar nesse computador e clique no botão "**Activate**".

